ホームゲートウェイ接続設定変更

InternetExplorerもしくはMicrosoftedgeを起動します。 URLの欄に 192.168.1.1 と入力して、Entetを押します。



ユーザー名に user パスワードに user を入力して、「OK」をクリックします。

Windows セキ.	UF1 X
iexplore	
サーバー 192.1 ると、これは h	8.1.1 がユーサー名とバスワードを要求しています。サーバーの報告によ w-area からの要求です。
警告: ユーザー	るとパスワードは、セキュリティで保護されていない接続で基本認証を
使用して送信	n.ます。
	user
8	user
8	user ●●●●● 資格情報を記憶する
8	user ●●●● ○ 資格情報を記憶する

- ① 接続/切断の「切断」をクリックして、「接続」にします。
- ② 状態が「未接続」になったのを確認します。
- ③「メインセッション」をWクリックします。

接続先設定	(IPv4 PPPoE)	
トップページ > 基本設定	> 接続先設定(IPv4 PPPoE)	

複数の接続先と同時に接続するよう設定することができます。 通常の通信にはメインセッションを使用し、指定した特定の条件に一致した場合のみセッション2~5を使用します。 通話中に[設定]ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

[接続先	の選択設定	1

接続可	セッション名	接続先名	接続モード	UPnP優先	状態	接続/切断	操作	ŗ
V (3	メインセッション	collabo	常時接続	۲	② 接続	1 tour	編集	削除
	セッション2		要求時接続(自動切断する)		未接続(接続不可)	接続	編集	削除
	セッション3		要求時接続(自動切断する)	0	未接続(接続不可)	接続	編集	削除
	セッション4		要求時接続(自動切断する)		未接続(接続不可)	接続	編集	削除
	セッション5		要求時接続(自動切断する)		未接続(接続不可)	接続	編集	削除
設定								

ヘルプ?

ヘルプ?

- ① 分かり易い名称を入力します。
- ② 弊社から郵送いたしました「接続ユーザー名」を入力します。
- ③同じく「パスワード」を入力して、画面下側の「設定」をクリックします。

接続先設定(IPv4 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定(IPv4 PPPoE) > **接続先設定(メインセッション)**

通話中に[設定]ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

技術元ユーリ名		
接続先ユーザ名		
接続先名	collabo	
接続先選択	メインセッション	
[接続先の設定]		

「OK」をクリックします。



- ① 接続/切断の「接続」をクリックして、「切断」にします。
- ② 状態が「接続」になったのを確認します。

接続先設定(IPv4 PPPoE)								
トップペ-	トップページ> 基本設定> 接続先設定(IPv4 PPPoE)							ヽルプ?
複数の接線 通常の通(通話中に[売先と同時に接続する。 言にはメインセッション 設定]ボタンをクリック	よう設定する ンを使用し、 7して設定変す	ことができます。 指定した特定の条件に一致した 見を行った場合、通話が切断され	場合のみセッシ いることがあり	'ヨン2~5を使用しま [:] ます。	す。		
[接続先の	D選択設定]							
接続可	セッション名	接続先名	接続モード	UPnP優先	状態	接続/切断	操	۴
~	メインセッション	collabo	常時接続	۲	② 接続	① 切Mi	編集	削除
	セッション2		要求時接続(自動切断する)		未接続(接続不可)	接続	編集	削除
	セッション3		要求時接続(自動切断する)	0	未接続(接続不可)	接続	編集	削除
	セッション4		要求時接続(自動切断する)		未接続(接続不可)	接続	編集	削除
	セッション5		要求時接続(自動切断する)	0	未接続(接続不可)	接続	編集	削除
設定								

InternetExplorerもしくはMicrosoftedgeの右上「×」をクリックして閉じます。